



## วิธีการ Set Mail Android

### 1. กดปุ่ม เพิ่มแอคเคาท์



2. ใส่ account mail และ password ของลูกค้าที่ตั้งผ่านหน้าเว็บ Email Control Panel เสร็จแล้วกดปุ่ม ถัดไป



คุณสามารถตั้งค่าอีเมลสำหรับแอดเดสส์ส่วนมากได้ในไม่กี่ขั้นตอน

cr@██████████.com

.....

แสดงรหัสผ่าน

ส่งอีเมลจากแอดเดสส์นี้  
เป็นค่าพื้นฐาน

3. เลือกประเภทเป็น POP3 แอดเดสส์



ประเภทของแอดเดสส์คืออะไร?

POP3 แอดเดสส์

IMAP แอดเดสส์

Microsoft Exchange ActiveSync

4. ตั้งค่า mail ขาเข้า ดังรูป แล้วกดปุ่มถัดไป

ชื่อผู้ใช้  
cr@[redacted].com

รหัสผ่าน  
[redacted]

POP3 เซิร์ฟเวอร์  
mail.[redacted].com

ชนิดระบบป้องกัน  
ไม่มี

พอร์ต  
110

5. ตั้งค่า mail ขาออก ดังรูป แล้วกดปุ่ม ถัดไป

SMTP เซิร์ฟเวอร์  
mail.[redacted].com

ชนิดระบบป้องกัน  
ไม่มี


พอร์ต  
25

ต้องการลงชื่อ

ชื่อผู้ใช้  
cr@[redacted].com

รหัสผ่าน  
[redacted]

6. ตั้งค่าการซิงค์ ตามต้องการ แล้วกดปุ่ม ถัดไป



ซิงค์กำหนดการ

เลือกเอง

กำหนดการช่วงเร่งด่วน


เลือกเอง

ซิงค์อีเมล

ส่งอีเมลจากแอดเดสส์นี้เป็นค่าพื้นฐาน

แจ้งเตือนถ้ามีอีเมลเข้า

7. ตั้งค่าการแสดงผลแล้วกด เรียบร้อย



ตั้งค่าอีเมล

✓ เรียบร้อย

ติดตั้งแอดเดสส์ของคุณแล้ว และอีเมลกำลังตามมา!

ตั้งชื่อแอดเดสส์นี้ (ทางเลือก)

cr@██████████.com

ชื่อของคุณ (จะแสดงในข้อความส่งออก)

cr